

Sie benutzen PROFI cash und möchten zukünftig mit einer HBCI-Chipkarte arbeiten. Diese Anleitung beschreibt, wie Sie Ihre Chipkarte einrichten. Wir setzen voraus, dass Sie Ihren Chipkartenleser bereits in Betrieb genommen haben.

Sie haben von uns folgende Unterlagen erhalten: Chipkarte, PIN und PUK, VR-Kennung.


Damit Sie das Online-Banking über die HBCI-Chipkarte nutzen können, ist eine Initialisierung notwendig.

Hinweis: Bitte geben Sie die PIN am Chipkartenleser sehr sorgsam ein. Für die Eingabe der PIN haben Sie 15 Sekunden Zeit. Nach 3 Fehlversuchen wird die Karte gesperrt und muss mit Hilfe der PUK wieder entsperrt werden. Wenn Sie bei der PIN-Eingabe merken, dass Sie sich vertippt haben, drücken Sie den Schalter [C] oder [Cancel] und versuchen es erneut.

Einrichten der Bankdaten in PROFI cash

Hinweis: Dieser Schritt ist nur einmal pro Bank erforderlich, auch wenn Sie mehrere Konten je Bank verwalten möchten.

Gehen Sie im Menü [Stammdaten] auf den Punkt [HBCI-Verwaltung] und klicken dort auf [Chipkartendaten lesen].



Nach der PIN-Eingabe erscheint folgende Maske:



Das HBCI-Kürzel können Sie frei wählen. Die von uns gelieferte VR-Kennung geben Sie bitte in das entsprechende Feld ein. Klicken Sie anschließend auf [Speichern].

Nun schließt sich die Maske und Sie befinden sich wieder in der HBCI-Verwaltung.

Klicken Sie hier auf den Button [Benutzerdaten aktualisieren] und geben Ihre PIN ein. Nach der Datenübertragung werden Ihnen Ihre Konten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie die Konten aus, die Sie mit PROFI cash verwalten möchten und klicken anschließend auf [Anlegen]. Das angezeigte Übertragungsprotokoll können Sie über den Schalter [Beenden] schließen.

Hinweis: Sollten Sie nicht alle Konten zur automatischen Anlage ausgewählt haben, so ist die nachfolgende Einstellung erforderlich, damit Ihnen nicht nach jeder Datenübertragung die Konten erneut zur Anlage angeboten werden. Gehen Sie in der [HBCI-Verwaltung] rechts oben auf [Bearbeiten]. Setzen Sie in der nun erscheinenden Maske unten den Haken bei [nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten nicht automatisch anzeigen]. Speichern Sie diese Einstellungen über [Speichern] und [Beenden].

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihre Chipkarte erfolgreich eingerichtet.



Weitere Informationen

Haben Sie weitere Fragen?

Unter www.volksbank-koeln-bonn.de finden Sie unter „Login“ - „Banking Hilfe“:

- Informationen zur Verfügbarkeit unserer Systeme
- Anleitungen zu unseren Programmen
- Antworten auf die häufigsten Fragen
- Unsere aktuellen Hotline-Rufnummern